


Windows 11 IME互換設定[以前のバージョンを使用]の設定方法


【手順】

Windowsのスタート>「設定」をクリックします

画面上に「設定」のアイコンがない場合は、検索欄に「設定」と入力してください。



「時刻と言語」をクリックします



「言語と地域」をクリックします



「日本語」の三点リーダーをクリックし「言語のオプション」を選択します。



「Microsoft IME」の三点リーダーをクリックし「キーボードオプション」を選択します。

設定

時刻と言語 > 言語と地域 > オプション

基本の入力 インストール済み

手書き インストール済み

音声認識 インストール済み >

キーボード

キーボードレイアウト: 日本語キーボード (106/109 キー) レイアウトを変更する

インストールされているキーボード
言語固有のキー レイアウトと入力オプション向け キーボードの追加

Microsoft IME
入力方式エディター

... キーボードオプション

削除

ヘルプを表示

「全般」をクリックします

設定

時刻と言語 > 言語と地域 > オプション > Microsoft IME

新しい IME 設定が表示されます。次のオプションをカスタマイズできます。

全般
入力設定、文字の種類と文字セット、予測入力、既定の設定、互換性

キーとタッチのカスタマイズ
キー テンプレート、キーの割り当て、タッチ キーボード

学習と辞書
学習、ユーザー辞書、システム辞書

デザイン
色、フォント サイズ、IME ツール バー

使用状況データの収集
Microsoft にデータを送信する

関連情報
[日本語 IME の使用方法](#)

ヘルプを表示

フィードバックの送信

「全般」を下にスクロールし「互換性」の「以前のバージョンの Microsoft IME を使う」をオンにします。

設定

時刻と言語 > 言語と地域 > オプション > Microsoft IME > 全般

設定の検索

- システム
- Bluetooth とデバイス
- ネットワークとインターネット
- 個人用設定
- アプリ
- アカウント
- 時刻と言語
- ゲーム
- アクセシビリティ
- プライバシーとセキュリティ
- Windows Update

互換性

Microsoft IME は新しいバージョンにアップグレードされましたが、すべての機能に互換性があるわけではありません。問題が発生した場合は、以前のバージョンに戻すことができます。

以前のバージョンの Microsoft IME を使う

オン

[詳細情報](#)

詳細設定

[詳細設定を開く](#)

関連情報

[日本語 IME の使用方法](#)

[ヘルプを表示](#)

[フィードバックの送信](#)